

Tutoriel



trousse à Maquillage




Lien de la vidéo
tuto ci dessous



NIVEAU : moyen
MATÉRIEL

Bordure de velours : 100 x 14 cm
Coton pour doublure : 45 x 55 cm
Molleton thermocollant : 42 x 33 cm
1 Fermeture tubulaire clic clac de 19 cm
Marge de couture : 8 mm

Thermocollez le molleton sur l'envers de la doublure.
Coupez dans le velours et la doublure thermocollée 2 rectangles de 33 x 14 cm
et 1 rectangle de 14 x 20 cm (fond)
Coupez 2 bandes de 5,5 x 32 cm dans du coton non thermocollé (coulisses)



1
Repérez le milieu des côtés avec des épingles.
Superposez les 2 côtés en velours end/end et piquez les 2 extrémités.
Idem avec les 2 morceaux de doublure.



2
Faites des repères à mi côtés sur les rectangles de fond.
Assemblez end/end le fond et les côtés en velours en faisant coïncider les repères
et les coutures.
Idem avec la doublure mais laissez 10 cm ouvert pour retourner ultérieurement.
(Faites des crans dans la bordure au niveau des angles, c'est plus facile)



3
Réalisez 2 pattes (face velours, dos coton) avec des rectangles de
4,5 x 5 cm, pris dans les chutes.
Piquez end/end en arrondi, retournez et surpiquez.
Épinglez les pattes (côté velours dessus)



4
Faites un petit ourlet de 8 mm aux extrémités des bandes de coton, pliez-les
en deux et piquez ces coulisses de chaque côté du sac en velours.
Une fois piquées, il doit rester un espace d'1 cm entre les 2 coulisses.

5



Enfoncez le sac en doublure dans le sac en velours endroit/endroit et piquez tout le tour en vous aidant des repères. Retournez sur l'endroit.
Rabattez la languette vers le bas et surpiquez le velours au ras de la coulisse. Enfilez les 2 barres du fermetoir dans les coulisses et remettez les axes.
Glissez du Jeffytex ou du carton dans le fond (18 x 12 cm) et refermez l'ouverture.

Astuce 1 : Ajoutez des poignées pour l'emporter partout.

Astuce 2 : Remplacez le fond velours par un fond vinyle pour une trousse de toilette.